



Win8

1. Når du står i bildet som til høyre kan du skrive inn «**Kontrollpanel**» og bekrefte med **Enter**.




2. Velg Programmer

Velg **Aktiver eller deaktiver Windows-funksjoner**



3. Huk av boksen til venstre for **.NET Framework 3.5 (...)**

Klikk **OK**




4. Gjenta det som står i punkt 1.

Velg **Maskinvare og lyd**

Velg **Enheter og skrivere**


5. Høyreklikk **Datamaskinen** under Enheter
Velg **Innstillinger for enhetsinstallasjon**




6. Huk av **Nei, la meg velge hva jeg vil gjøre**

Huk av **Installer aldri driverprogramvare fra Windows Update**


Velg **Lagre endringer**



7. Gå tilbake til bildet i punkt 1.
Men skriv nå inn «**Datamaskin**» og høyreklikk.
Velg **Egenskaper**.




8. Som du kan se på bildet til høyre står
det systemtype. Enten 32- eller 64-biters
operativsystem. Dette er viktig å huske på
du trenger dette senere i installeringen.



9. For å laste ned programmet går du nå
inn på www.postrom.no

Velg **Produkter**
Frankering
MailCredit
MailCredit – (Din frankeringsmaskinen)

10. Velg **Last ned programmet MailCredit til din PC.**
Velg **Åpne**
Dobbelklikk **mailcredit 1.1.13**
Velg **English + OK**
Velg **Next** tre ganger
Når installeringen er ferdig bekreft med **Finish**



11. Tilbake på hjemmesiden vår går du lenger ned for å velge hvilken driver som skal installeres. Nå dobbeltklikker du enten **WIN 7 og 8 32 bit** eller **WIN 7 og 8 64 bit** som bestemmes i punkt 2.

Velg **Kjør** to ganger.




Velg **Neste**

Huk av **I accept the terms of licence agreement**

Velg **Next**

Avslutt installeringen med **Finish**



Programmet og driveren er nå installert slik at du enkelt kan lade din frankeringsmaskin via PC.